


## Como configurar o Windows 10 para o acesso à Área de Trabalho Remota



A primeira coisa a fazer é configurar o computador que será acessado remotamente, ativando a Área de Trabalho Remota.

1. Clique em **Iniciar, Configurações** (o símbolo da engrenagem), **Sistema** e, por fim, em **Área de Trabalho Remota**;
2. Ative a chave **Habilitar Área de Trabalho Remota**. O Windows 10 vai perguntar se deseja confirmar a alteração, apenas clique em **Confirmar**;
3. Em Como se conectar a este computador, o Windows 10 exibirá o **nome** do computador. **Anote-o**, pois ele será necessário para acessar o desktop.

Com a Área de Trabalho Remota ativada, é hora de **adicionar contas de usuário** que serão permitidas acessar o computador, caso você faça o procedimento por outro dispositivo **que não seja um computador com Windows** (como um iPhone ou iPad, um Mac ou um celular Android).

Por padrão, o **administrador do sistema** já tem acesso, mas caso precise adicionar outros, siga estes passos:

1. Na mesma janela, em **Contas de usuário**, clique em **Selecionar usuários que podem acessar remotamente este computador**;
2. O Windows irá listar os usuários do sistema já criados. Selecione um ou mais, e clique em **OK**;
3. Caso precise criar mais usuários, abra o **Painel de Controle** e clique em **Contas de Usuário**.

E pronto.

## Como acessar a Área de Trabalho Remota do Windows 10

### Por outro computador com Windows

Método mais simples, exige apenas que o usuário saiba o nome do computador a ser acessado, ou o seu IP. Através de outro computador com Windows, não é preciso ter uma conta de usuário criada no terminal a ser acessado.

Para descobrir o IP do computador, faça o seguinte:

1. No Campo de Busca do Windows, digite **Prompt de Comando** e clique na ferramenta;
2. No prompt de comando, digite **ipconfig** e tecla Enter. O Windows 10 irá exibir o IP do computador.

Com o IP e/ou o nome do computador, é hora de acessar o desktop remoto:

1. No Campo de Busca do Windows, digite **Conexão de Área de Trabalho Remota** e clique na ferramenta;
2. Em **Computador**, digite o nome do computador que você deseja acessar, ou o seu IP, e clique em **Conectar**.